Wiki Pick: meghajtó automatikus csatolása /etc/fstab-bal

PCLinuxOS Magazine - 2026. november

Az összes PCLinuxOS változatra érvényes.

Ahhoz, hogy meghajtót az /etc/fstab segítségével automatikusan csatolj, az „/etc/fstab” fájlt ki kell egészíteni egy, megfelelő paraméterekkel rendelkező sorral. Root-ként így teheted meg.

MEGJEGYZÉS: minden parancsot **terminálban**, **rendszergazdaként** kell futtatni.



MH Rhee képe a Pixabay-ről

1. lépés: keresd meg az eszköz UUID-jét, vagy elérési útvonalát.

Az UUID meghatározásához a terminál ablakában a következő parancsot add ki:

blkid

Keresed meg a csatolandó partíció UUID-jét (pl. „/dev/sda1”).

2. lépés: készíts egy csatolási pontot.

Határozd meg a meghajtó csatolási pontját (pl. „/mnt/meghajtom”) és hozd létre a könyvtárat, ha még nem lenne:

mkdir -p /mnt/meghajtom

3. lépés: szerkeszd meg az „/etc/fstab”-ot:

1. Nyisd meg a fájlt rendszergazdaként egy szövegszerkesztővel: **nano /etc/fstab**

2. Adj hozzá egy következő formátumú sort:

UUID=<meghajtó_UUID> /mnt/meghajtom <fájlrendszer_típusa> <opciók> 0 0

A <*meghajtó_UUID*>-t cseréld le a kiolvasott UUID-re.

A <*fájlrendszer_típusa*> helyére írd be a megfelelő bejegyzést (pl., *ext4*, *ntfs*, *vfat*).

Az <*opciók*> valami olyan lehet, mint defaults, vagy noatime. NTFS esetén legyen itt ntfs-3g.

Például:

UUID=123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000 /mnt/meghajtom ext4 defaults 0 0

4. lépés: ellenőrizd az „/etc/fstab” futását.

A kiegészítés megfelelő működése ezzel tesztelhető:

mount -a

Ha nincs hibajelzés, akkor a következő induláskor meghajtónak csatolódnia kell a meghatározott csatolás ponthoz.

Ezt a tippet a PCLinuxOS Knowledgebase Wiki-ben itt olvashatod.

GURU99
Unix-Linux Tutorials



