Tip Top Tips: tálca állapotváltó ikon asztalra

PCLinuxOS Magazine – 2015. november

A szerkesztő megjegyzése: *a Tip Top Tips a PCLinuxOS Magazine új havi rovata. Minden hónapban foglalkozunk egy, a PCLinuxOS fórumáról származó ötlettel – és talán jobban kifejtjük. A Magazin nem fogad el a Tip Top Tips számra önállóan beküldött felvetéseket. Ha van egy tipped, akkor inkább a PCLinuxOS fórumának Tips & Tricks részében oszd meg. A tippedet kiválaszthatjuk a PCLinuxOS Magazine-ban történő publikálásra.*

Az e havi tipp a PCLinuxOS fórumának Bill Grubbs nevű tagjától származik.

Készíts tálcabezáró ikont az asztalra.

Kattints jobb billentyűvel az asztalra és válaszd az „Új létrehozása→ Alkalmazásra mutató link”-et.



Nyílik egy ablak, ott egy négyszög „Alkalmazásra mutató új link” szöveggel, készen arra, hogy új nevet adj a hivatkozásnak.

Gépeld be, hogy „Tálcaajtó” (idézőjelek nélkül) új névként.



A „Tulajdonságok”-nál kattints a fogaskerék ikonra és megnyíló részben az alkalmazás gombra, majd válaszd az „Eszközök”-ket a lenyíló menüből. Válaszd a CDROM, vagy DVD ikont, amelyik leginkább illik az eszközödhöz. (Megjegyzés: én nem találtam nekem valót.)



Ezután kattints az Alkalmazás fülre.



A „Parancs” melletti mezőbe írd be „eject-T” (idézőjelek nélkül). Kattints: OK.



Szüksége esetén állítsd be a jogosultságokat.

Ha egynél több optikai meghajtód van, akkor mindegyikhez külön ikon kell. Címkézd fel azokat igény szerint és a parancsot ilyen formában írd be:

eject -T cdrom
eject -T dvdrecorder
eject -T dvdrom (további magyarázatok alább.)

A -T a váltást jelenti. A hivatkozás egyaránt nyitja és zárja is a tálcát.

Az, hogy milyen nevet használj, attól függ, hogy az /etc/fstab-odban milyen név jelenik meg az eszköz mellett. Ha nem akarod, hogy az asztalon legyen az ikon, vagy akkor is elérhetőnek akarod, amikor az asztalt el van takarva, húzd az indító panelre, vagy a gyorsindító panelre, ha a valóban a kicsi, helytakarékos ikonokat szereted. Ezután az eredeti ikont törölheted az asztalról, ha akarod.

Amikor a macskád, vagy a kutyád megy el mellette, csukd be a tálcát és nézd a hatást.

*****

Ha egy pillantást vetsz a kiadás (eject) parancs parancssori opcióira, ezt fogod látni:

```
[parnote-toshiba@parnote-toshiba ~]$ eject --help

Usage:
 eject [opciók] [<eszköz>|<csatolási pont>]

Eject removable media. = Külső eszköz leválasztása.

Options:  = opciók
 -a, --auto <on|off>        autom. kidobás ki-, bekapcsolása
 -c, --changerslot <slot>     CD-váltón léptetés
 -d, --default                alapbeállítás szerinti eszköz
 -f, --floppy                 flopi kidobása
 -F, --force                  eszköztípustól eltekintés
 -i, --manualeject <on|off>   kézi kidobás ki-, bekapcsolása
 -m, --no-unmount             nincs leválasztás
 -M, --no-partitions-unmount  másik partíciót ne válassza le
 -n, --noop       nincs kidobás, csak a talált eszközt jelzi
 -p, --proc                   /proc/mounts használata
                              /etc/mtab helyett
 -q, --tape                   szalag kidobása
```

```
 -r, --cdrom              CD-ROM kiadása
 -s, --scsi               SCSI-eszköz kiadása
 -t, --trayclose          tálca zárása
 -T, --traytoggle         tálca állapotának váltása
 -v, --verbose            kimeneti üzenetek engedélyezése
 -x, --cdspeed <speed>    CD-ROM max. sebességének beállítása
 -X, --listspeed          a CD-ROM lehetséges sebességei
 -h, --help          ezen help megjelenítése és kilépés
 -V, --version       verzióinformációk mutatása és kilépés

Alapból ilyen sorrendben próbálja -r, -s, -f, és -q, amíg
sikerül

További információk a kézikönyv eject(1) alatt
```

(Megj.: ahol lehetett a help szövegét magyarra átírtam. - Ford.)

Az **eject -n** parancssori futtatása megjeleníti az összes, a parancs által felismert és talált eszközt. Az írásra használt laptopomon a DVD-RW-t /dev/sr0-ként jelzi. Az asztali gépemen a DVD-RW-ket /dev/sr0 és /dev/sr1-ként sorolja fel.

Vagyis, a laptopomon a DVD-RW tálcájának nyitását az **eject -T /dev/sr0** parancs végzi. Mivel a laptop tálcája rugós, a „toggle” (váltás) parancs csak kinyitni képes a tálcát, másik irányba nem hat. A tálcát kézzel kell zárni, határozottan betolva a rugó ellenében egészen addig, amíg nem rögzül zárt állapotban. Az asztali gépemen, ahol motoros tálcák vannak, a „toggle” parancs egyaránt nyitja és zárja a meghajtó tálcáját. Így a laptopnál – vagy minden, rugós ajtajú meghajtótálca esetén – az **eject -r /dev/sr0** parancs ugyanilyen jól működik.

Emellett, ha a hivatkozás ikonját lecserélnéd (ahogy azt „pag”, a fórum egy tagja jelezte), a **mentést követően** lépj vissza (legalábbis KDE-nél) és szerkeszd a hivatkozást. Az ikont bármire kicserélheted.

TorrentFreak

The place where breaking news, BitTorrent and copyright collide